


## Beschreibung der Anbindung OPEL EPC 3.0

### 1.) Download des EPC Integrationsassistenten


Starten Sie EPC und laden Sie im Menü unter „Hilfe“ „Downloads“ den Integrationsassistenten:




Die Installation ausführen und EPC neu starten.


### 2.) Einstellen der Schnittstelle

EPC starten und unter „Datei“ „Einstellungen“ auf „Integration“ und „Hinzufügen“.




Danach auf „ProQuest Integration Assistant“ und „OK“:






Klicken sie auf „Neu“ und legen damit eine neue Sitzung für die Datenübergabe an.


Vergeben Sie einen Namen für die neue Verbindung:



Wählen Sie die neue Sitzung „WinQuick“ und klicken auf „Bearbeiten“.



Vervollständigen Sie die Daten wie folgt:



Der Programmpfad muss auf Ihre Installation von WinQuickEPC.EXE eingerichtet werden.

Dann klicken Sie auf „Erweitert“ und vervollständigen die Angaben:

**Erweiterte Konfiguration** ✖

**Fenstertitel**

enthält  
 beginnt mit  
 entspricht

**Fensterklasse**

enthält  
 beginnt mit  
 entspricht

Programmstart deaktivieren

Verzögerung für Fenstertitel/-klasse

Programmstartverzögerung

Unter dem Karteireiter „Teilenummernformat“ vervollständigen Sie:

**Teileformatname** WINQUICK

**Teileformat**

Kopfzeile		<Part #> <Quantity> <TAB> <SPACE> <CR> <LF> <ESCAPE>
Datensatz	<Part #>;<Quantity>	
Trennzeichen	<CR>	
Nachspann	<CR> <TAB> {Enter}	

<b>&lt;Teilenummer&gt;</b>		<b>&lt;Menge&gt;</b>	
<input type="checkbox"/> Format <Teilenummer>		<input type="checkbox"/> Format <Menge>	
Feldlänge	20	Feldlänge	20
Ausrichtung	<input type="radio"/> Links <input checked="" type="radio"/> Rechts	Ausrichtung	<input type="radio"/> Links <input checked="" type="radio"/> Rechts
Füllzeichen		Füllzeichen	


Max. Datensätze 100

OK Abbrechen

Speichern Sie alle Angaben.

### 3.) Teile übergeben

Sobald Teile in EPC ausgewählt sind, können Sie unter „Integration“ „Einkaufsliste an ausgewählten Dienst senden“ an WinQuick-Kfz senden.



Es erscheint ein Zwischenfenster, welches die Artikelliste nochmal zu Auswahl anbietet:



Mit einem Mausklick auf „Alle ausgewählten Teile senden“ werden die Daten an WinQuick-Kfz gesendet.

Bitte beachten Sie, dass in WinQuick-Kfz die Schnittstelle von Etos verwendet wird. Diese Schnittstelle ist automatisch aktiviert und bedarf bei lokaler Installation keiner weiteren Anpassung.

Das Schnittstellenprogramm „WinquickePC.EXE“ ist nicht im Installation-Paket von WinQuick-Kfz enthalten und muss beim Support angefordert werden.